

## **\*\* การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์**

### **ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ \*\***

ในหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว แล้วแต่กรณี ผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายกำหนดการหรือข้อความที่ระบุการแต่งกายในกำหนดนัดหมายของทางราชการให้ชัดเจน แล้วแต่งกายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมกับการแต่งกายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ได้อย่างถูกต้องนั้น มีหลักสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

#### **๑. กรณีให้แต่งกายเต็มยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีดำ)**

**๑.๑ ไม่ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์** ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเพียงสายเดียว โดยประดับคาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลตามลำดับเกียรติ (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๖ - ๑๐ , ๑๕ - ๒๑)

**๑.๒ ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์** ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ระบุ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานสายสะพายที่มีลำดับเกียรติสูงกว่าก็ตาม เช่น ระบุให้สวมสายสะพายมงกุฎไทย หากได้รับพระราชทานประถมาภรณ์มงกุฎไทย และประถมาภรณ์ช้างเผือก ก็ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ให้ประดับคาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามลำดับเกียรติ แต่หากมิได้รับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุชื่อ ให้สวมสายสะพายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน โดยประดับคาราตามลำดับเกียรติ อาทิ หากหมายกำหนดการ ให้แต่งกายเต็มยศ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า หรือให้แต่งกายเต็มยศ สวมสายสะพายช้างเผือก ผู้ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูงสุด ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย โดยยังไม่ได้รับพระราชทานประถมาภรณ์ช้างเผือกหรือผู้ได้รับพระราชทานปฐุมดิเรกคุณาภรณ์ เป็นชั้นสูงสุด ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยหรือสายสะพายปฐุมดิเรกคุณาภรณ์ แล้วแต่กรณี เป็นต้น (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๒ - ๒๓)

**๒. กรณีให้แต่งกายเครื่องยศ** (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีดำ) จะแต่งกายเช่นเดียวกับเต็มยศ โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน เว้นแต่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อประดับคาราชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้ว ไม่ต้องสวมสายสะพาย เฉพาะผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายใน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)ให้นำดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย โดยไม่ต้องประดับคาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๑๑ - ๒๑)

**๓. กรณีให้แต่งกายปกติขาว** (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีขาว) ให้ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน แต่หากระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ออกเสื้อเบื้องซ้าย โดยไม่ประดับคาราหรือสายสะพาย (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๕ - ๒๖)

อนึ่ง ในกรณีเป็นงานศพซึ่งมีกำหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือ ปกติขาวไว้ทุกข์ ให้สวมปกอกแขนสีดำที่แขนเสื้อข้างซ้าย (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๔)

**๔. ในโอกาสพิเศษบางพิธี** อาจมีหมายกำหนดการระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ เช่น งานเลี้ยงพระและสมโภชราชกกุศภรณ์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ก็ให้แต่งกายปกติขาว แต่ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์แทนแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และไม่ต้องสวมสายสะพายหรือสวมแพรแถบสวมคอแต่อย่างใด (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๕)

อนึ่ง เมื่อแต่งกายชุดสากลจะไม่มี การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบย่อเป็นอันขาด เว้นแต่จะประดับคลุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

**ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแต่งกายที่มักพบเห็นอยู่เสมอ คือ**

(๑) แต่งกายชุดสากล โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(๒) แต่งกายเต็มยศ แต่สวมสายสะพายผิดไปจากที่ระบุในหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น สวมสายสะพายมงกุฎไทย (สีน้ำเงิน) ไปในงานที่ต้องสวมสายสะพายข้างเผือก (สีแดง)

(๓) แต่งกายครึ่งยศ แต่สวมสายสะพาย (ซึ่งเท่ากับว่าแต่งกายเต็มยศ ทั้งที่  
หมายกำหนดการระบุให้แต่งกายครึ่งยศ)

(๔) แต่งกายปกติขาว แต่สวมสายสะพาย

(๕) แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาวไปในงานศพที่มีกำหนดการระบุไว้  
ทุกซ์แต่มิได้สวมปลอกแขนสีดำไว้ทุกซ์

การที่จะแต่งกายอย่างไร ไม่ใช่เรื่องที่ผู้แต่งกายจะกำหนดเอง แต่ต้องเป็นไป  
ตามหมายกำหนดการที่สำนักพระราชวังระบุ หรือตามกำหนดนัยหมายของทางราชการ  
ระบุ โดยพิจารณาความเหมาะสมหลายประการประกอบกันแล้ว เช่น ความเหมาะสมด้าน  
สถานที่ (พระอารามหลวงเกี่ยวเนื่องในรัชกาลใด) พิธีการ (เป็นการเข้าเฝ้าฯ ตามปกติหรือ  
วาระพิเศษ) หรือบุคคล (เป็นงานพระราชทานเพลิงศพผู้ใด) เป็นต้น

\*\*\*\*\*

## ชุดเต็มยศ

ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ม.ป.ช.



ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

ดารา ม.ป.ช.



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋

ดารา ม.ว.ม.



ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋

## ชุดเต็มยศ

ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ม.ว.ม.



ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

ดารา ม.ว.ม.



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋

ดารา ป.ช.



ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋



# ชุดเต็มยศ

ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ป.ช.



**บุรุษ/สตรี** ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

ดารา ป.ช.



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋  
**สตรี** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ป.ม.



**บุรุษ/สตรี** ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย



ชุดเต็มยศ

ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ป.ม.



ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

ดวงตรา ท.ช.



ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตู้ล่างกับคุมเม็ดแรก

ดารา ป.ม.



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป่า

ดารา ท.ช.



ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป่า

## ชุดเต็มยศ

ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ป.ม.



ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย

ดวงตรา ท.ช.



ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ป.ม.



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ท.ช.



ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่า  
ดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

# ชุดเครื่องยศ

ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  
(ไม่สวมสายสะพาย)



ดารา ม.ป.ช.



บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป่า  
สตรี ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ม.ว.ม.



บุรุษ/สตรี ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย


เหรียญราชอิสริยาภรณ์



บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป่า  
สตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

# ชุดเครื่องยศ

ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  
(ไม่สวมสายสะพาย)



ดารา ม.ว.ม.



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายได้ชายปกกระเป๋าสตรี ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ป.ช.



**บุรุษ/สตรี** ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋าสตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ชุดเครื่องยศ

ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  
(ไม่สวมสายสะพาย)



ดารา ป.ช.



บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป่า  
สตรี ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ป.ม.



บุรุษ/สตรี ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์




บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป่า  
สตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย



# ชุดเครื่องยศ

ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  
(ไม่สวมสายสะพาย)



ดารา ป.ม.



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋  
**สตรี** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ท.ช.



**บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอต้วล่างกับดุมเม็ดแรก  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ท.ช.



**บุรุษ/สตรี** ประดับในระดัbt่ำกว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดัbt่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

# ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ท.ช.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตู้ล่างกับดุมเม็ดแรก  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ท.ม.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างรังดุมเม็ดที่สองโดยให้อยู่ใต้ดุม  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

ดารา ท.ช.

➔ **บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋  
**สตรี** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

ดารา ท.ม.

➔ **บุรุษ/สตรี** ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

➔ **บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย



# ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

ท.ม. ประดับร่วมกับ ต.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ท.ม.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอต้วล่างกับดุมเม็ดแรก  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ต.ช.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างรังดุมเม็ดที่สองโดยให้อยู่ใต้ดุม  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย

ดารา ท.ม.

➔ **บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋  
**สตรี** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์

➔ **บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ช. เยื้องไปทางซ้าย

## ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

ต.ช. ประดับร่วมกับ ต.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



หน้า ๑๗

ดวงตรา ต.ช.



**บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตั้วล่างกับดุมเม็ดแรก  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงตรา ต.ม.



**บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างรังดุมเม็ดที่สองโดยให้ยู่ใต้ดุม  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ช. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



**บุรุษ** ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ม. เยื้องไปทางซ้าย

## ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

ต.ม. ประดับร่วมกับ จ.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา ต.ม.



**บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอต้วล่างกับดุมเม็ดแรก  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

ดวงตรา จ.ช.



**บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ  
**สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ม. เยื้องไปทางซ้าย

ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

จ.ช. ประดับร่วมกับ จ.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา

จ.ช. และ จ.ม.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ดวงตรา จ.ช.

➔ **สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ระดับที่หน้าบ่าเบื้องซ้าย

ดวงตรา จ.ม.

➔ **สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ระดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา จ.ช. เยื้องไปทางซ้าย

# ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

จ.ม. ประดับร่วมกับ บ.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา

จ.ม. และ บ.ช.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ดวงตรา จ.ม.

➔ **สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเบื้องซ้าย

ดวงตรา บ.ช.

➔ **สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา จ.ม. เยื้องไปทางซ้าย



ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ

บ.ช. ประดับร่วมกับ บ.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์



ดวงตรา  
บ.ช. และ บ.ม.

➔ **บุรุษ** ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ดวงตรา บ.ช.

➔ **สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ระดับที่หน้าบ่าเบื้องซ้าย


ดวงตรา บ.ม.

➔ **สตรี** ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ระดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา บ.ช. เยื้องไปทางซ้าย

**กรณีหมายกำหนดการชุดเต็มยศสายสะพายข้างเผือก**

ผู้ที่ได้ ม.ว.ม. และ ป.ช.  
ให้ใช้สายสะพาย ป.ช.  
ดาราใช้ ม.ว.ม. และ ป.ช.

ผู้ที่ได้ชั้นสูงสุด ป.ม. และ ท.ช.  
ประดับสายสะพาย ป.ม. ตามปกติ



- เหรียญอิสริยาภรณ์
- ดวงดารา ม.ว.ม.
- ดวงดารา ป.ช.
- สายสะพาย ป.ช.






กรณีหมายกำหนดการชุดเต็มยศสายสะพายมงกุฏ

ผู้ที่ได้ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม.  
การประดับใช้สายสะพาย ม.ว.ม.  
ดาราใช้ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม.

ผู้ที่ได้ ป.ช. และ ป.ม.  
การประดับใช้สายสะพาย ป.ม.  
ดาราใช้ ป.ช. และ ป.ม.



← เหรียญอิสริยาภรณ์  
← ดวงดารา ม.ป.ช.  
← ดวงดารา ม.ว.ม.  
← สายสะพาย ม.ว.ม.



← เหรียญอิสริยาภรณ์  
← ดวงดารา ป.ช.  
← ดวงดารา ป.ม.  
← สายสะพาย ป.ม.

ชุดเต็มยศไว้ทุกข์



ชุดครึ่งยศไว้ทุกข์



ชุดขาวไว้ทุกข์



ชุดขาวประดับเหรียญ





เครื่องแบบปกติขาว



การประดับดุมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  
ชุดสากล



# ชุดปกติเสื้อนอกคอแบะกากี



ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ดวงตรา ท.ช.



ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้อตัวใน ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ

ดวงตรา ท.ม.



ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้อตัวใน ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และดวงตราอยู่ต่ำกว่าดวงตรา ท.ช.

ดารา ท.ช.



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋

ดารา ท.ม.



ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

เหรียญราชอิสริยาภรณ์



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋

# ชุดปกติเสื้อนอกคอแบะกากี

**ท.ม. ประดับร่วมกับ ต.ช.  
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์**



**ดวงตรา ท.ม.**



ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย

**ดวงตรา ต.ช.**



ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย

**ดารา ท.ม.**



ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

**เหรียญราชอิสริยาภรณ์**



ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ต.ช. เยื้องไปทางซ้าย

ชุดสโมสรเปิดอกชนิดอกอ่อน

ระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์



ระดับเหรียญอิสริยาภรณ์

